

令和2年5月19日

保護者 様

荒川区立第三峡田小学校
校長 伊藤 英夫

児童用タブレットパソコンの貸出しについて

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言の延長を受け、家庭における学習等を支援するため、学校で使用しているタブレットパソコンの臨時の貸出しを下記のとおり行います。

記

1 今回の貸出対象者

○ご家庭においてインターネットへの接続環境はあるが、児童が使用する端末（パソコン・スマートフォン・タブレットパソコンなど）を保有していないご家庭

今回は、インターネットへの接続環境がないご家庭は対象外ですが、今後モバイルルーター（それだけでインターネットに接続できる機器）を貸し出す予定です。現在、区が機器を調達しておりますので、準備が整い次第、改めてご案内いたします。

※本校ではデスクトップに、本校独自に活用している学習教材「ひまわりポケット」を掲載しております。そこで、この教材を使用できますので希望されるご家庭にお声がけしています。

2 貸出物品

●タブレットパソコン ●電源コード

【注意】 学校内での仕様を緊急的に一部変更して貸し出すため、以下の制限があります。

- ・フィルタリングソフトが機能しません。すべてのサイトが閲覧可能なため、各家庭で十分な管理・監督が必要です。裏面の「五つの約束」をお守りください。
- ・ウイルス対策ソフトについて貸出し前の定義ファイルが機能しますが、最新ではありません。
- ・メールソフトは使用できません。ただし、ご家庭で取得している Web メールは使用できます。
- ・学校ネットワークにつながっていないため、使用できないソフトがあります。

3 申込み手続

- (1) 学校からの「希望調査メール」に、希望する旨ご回答いただいた保護者の来校。
- (2) 来校時、貸出申込書（別紙）に必要事項を記載の上、学校へ貸出申込書を提出。

※来校時の持参物

●印鑑（申込書をその場で書きいただくため） ●濡れないように袋やカバン ●黒ボールペン

4 貸出期間： 休校等の措置終了日まで

5 貸出日： 時令和2年5月19日（火） 8:30～ 9:30 1. 2年
9:30～10:30 3. 4年
10:30～11:30 5. 6年

※予定時間に来校できない場合、電話でご相談ください。

6 貸出しに当たっての注意事項

- (1) この貸出しをもって、すぐにオンライン型の授業を行うことはありません。
- (2) 学習の進め方は、学校のホームページや情報提供している学習サイトの活用等で行います。
- (3) 「ご家庭のインターネットに接続した場合の通信費、プリントアウトにかかった費用、その他貸出しに関して発生した費用は、ご家庭負担となります。あらかじめご了承ください。
- (4) 端末を紛失・破損した場合、弁済いただく場合があります。あらかじめご了承ください。

7 フィルタリング

タブレットパソコンは学校で管理している限りは問題ないのですが、ご家庭でネット使用の際、環境が整わないとフィルタリングが機能しないと考えられます。フィルタリング機能がない場合、「性表現・虚偽の勧誘・反社会的情報（薬物・出会い系）サイト」に入り込む可能性があります。

そこで、お子さんを守るために、以下の「五つの約束」についてご家族でしっかり管理していただきたいと思います。

「五つの約束」

1. ネットを使った学習をする際は学習に関するサイトのみ使用させる。
ヤフーキッズに設定してから、スタートする
2. 「課金」という表示が出たら「お金がかかる」ことを理解させる。
3. ネット上で知らない人と話をしたり情報交換をしたりしない。
4. 学習に関係ない操作をしてタブレットパソコンの機能を損なわない。
5. 保護者は帰宅後**タブレットパソコンの使用履歴を確認**する。

休校に関するアンケートや電話健康観察から「学習が心配」「家族でケンカになる」「先生と違って親の言うことを聞かない」等お声をいただいております。ご苦勞をおかけいたしますが、もうしばらく皆でがんばりましょう。無理のない範囲でご家庭で過ごす時間を工夫し、乗り越えて参りましょう。

貸し出しに伴い、適正な使用（五つの約束）のご協力をいただくことは心苦しいところですが、タブレットパソコンを活用する方法を学ぶとともに情報モラルを学ばせるよい機会でもあります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

タブレットパソコンの使用履歴確認の方法について

- ① 「Internet Explorer」を開き、右上の☆をクリックする。
- ② 履歴のタブをクリックし、使用履歴を確認する。



【問い合わせ】

第三峡田小学校

副校長 宮原 典子

電話 03-3891-0756

学校のタブレットパソコンへ家庭で利用する場合のログイン方法

1 タブレットPCの電源を入れます。

- ①タブレットの右上にある電源の白いボタンを押します。




- ②電源を入れると、future 瞬快の「かんたんサインイン」画面が立ち上がります。

※「2 「かんたんサインイン」をやめます。」の画面が表示されず、

「3 Windows のログイン画面にて、「他のユーザー」でログインする。」の①の画面が出る場合があります。
その場合は、そこからそのまま続けてください。

2 「かんたんサインイン」をやめます。

- ①画面左下の「かんたんサインインをやめる」をタップしてください。




- ②「本当にかんたんサインインをやめますか?」と表示されたら「はい」をタップしてください。




3 Windows のログイン画面にて、「他のユーザー」でログインする。

- ①画面左下の「他のユーザー」を選択します。
※下の画面のように、左下に時刻、日付しか表示されていないときは、一度、エンターキーを押してください。




- ②ユーザー名とパスワードを入力してください。ユーザー名は、『109』を入力し、学年、組、出席番号を入力します。(例：6年1組3番→1096103) 学年、組、出席番号は、タブレットに貼ってあるシール確認してください。

【ユーザー名】 7桁の番号 (109 + 学年 + 組 + 出席番号 (2桁))
【パスワード】 ユーザー名と同じ



- ③メッセージ「瞬快から生徒IDが取得出来ませんでした」というメッセージが出たら、「OK」をクリックして、メッセージを閉じてください。(このメッセージが出ない場合もあります。) 右の画面が出たら「やめる」を選択してください。




- ④「〇年〇組〇番」としてログインし、デスクトップ画面が出たら、完了です。

学校のタブレットパソコンを家庭のインターネットに接続する方法


※以下の設定は、初回のみです。

1 デスクトップ上にある「Internet Explorer」をダブルタップして開きます。




2 インターネットへの接続方法を変更します。



① 右上「ツール」ボタン（歯車のマーク）をタップし、更に「インターネットオプション」をタップします。



② 「インターネットオプション」のタブから、「接続」を選択し、「LANの設定」をタップします。



③ 「ローカルエリアネットワーク（LAN）の設定」画面が開くので、「プロキシサーバーを使用する（これらの設定はダイヤルアップまたはVPN接続には適用されません）」のチェックを外し、「OK」をタップします。




④先ほどの「インターネットオプション」の画面に戻るので、「OK」をタップし、一度、「Internet Explorer」を終了します。



3 家庭のWi-Fiと接続します。

①画面右下のタスクバーにある「ネットワーク設定」ボタン  をタップすると、タブレットパソコンが検出した Wi-Fi のネットワーク (SSID) の一覧が表示されます。

※SSID 名はご家庭の無線 LAN ルーター本体に表示されています。



②ご家庭の Wi-Fi のネットワークを選択し、「自動的に接続」に☑して「接続」ボタンをタップします。

※「自動的に接続」は、次回、起動時に「ネットワークセキュリティキー (パスワード)」を入力しなくてもつながるようにする設定です。



【注意】
 SSID の一覧が表示されたときに、SSID の下に「オープン」と書かれた SSID が表示されることがあります。これは、いわゆる「フリーWi-Fi」「公衆無線 LAN」と呼ばれる無料の Wi-Fi です。ご自宅が駅やバス停、商店街などに近いと表示されることがあります。無料ではありますが、セキュリティがかなり弱く、暗号化されていない場合も多いので、個人情報が入り、ウイルスに感染させられたりすることがあるので、**絶対に接続しないでください。**

③「ネットワークセキュリティキーの入力」画面が表示されるので、ご家庭の無線 LAN ルーターのネットワークのパスワードを入力し、「次へ」をクリックします。

※パスワードは、ご家庭の無線 LAN ルーター本体に表示されています。多くの場合、大文字・小文字を正しく入力する必要があります



- ④「接続済み、セキュリティ保護あり」と表示されたら、接続完了です。



【注意】

返却時には、「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「既知のネットワークの管理」→「ご家庭のSSID」を選択、削除してください。よく分からない場合は、返却時に学校で責任をもって削除します。

4 ホームページ(最初に表示される画面)を「Yahoo!きっず」に変更する。

- ①「Internet Explorer」を起動します。初期設定では、Googleの画面が表示されます。
※端末によっては、すでに「Yahoo!きっず」に設定されている場合があります。



- ②「Yahoo!きっず」を検索し、表示します。
※学校のタブレットパソコンには、他に Chrome、Microsoft Edge というブラウザソフトがインストールされています。どれを使ってもかまいませんが、必ず、ホームページは「Yahoo!きっず」に設定してください。

- ②右上の家のアイコン  を長押し

してから離し、(マウスカーソル使用時は、右クリック)「ホームページの追加と変更」をタップします。



- ③「この Web ページだけをホームページに設定する(U)」を選択し、「はい」をタップする。



- ④これで、「Internet Explorer」を起動すると、いつも「Yahoo!きっず」が表示されます。

【注意】

インターネットの世界は、危険なサイトが多く存在します。「Yahoo!きっず」は、児童が使用するのに安全なサイトのみ検索結果に出るようになっていました。また、読み仮名を付ける機能など工夫されています。必ず「先生・保護者のみなさまへ」をよく読み、お子さんと一緒に「はじめて使うみんなへ」の内容を確認してから、使わせましょう。